Software Stampa Cambiali - Guida all'uso

Per avviare il programma fare un doppio click su "CambialeDemo.exe" o su "Stampa Cambiale" se è stato acquistato il programma.

- 1. Inserire i dati delle cambiale: Luogo e data, beneficiario, riquadro "Domiciliazione" e "Debitore".
- Inserire l'importo in cifre nella casella "Importo" posizionandosi con il cursore all'inizio della casella sulla sinistra e scrivendo la cifra desiderata, ad esempio digitare "145,34".
 Il programma aggiornerà l'importo in lettere automaticamente.
- 3. Modificare la prima data di scadenza "Pr. Scadenza", inserire il numero di rate nella casella "N.rate" e premere il pulsante "Calcola rate".
- 4. Il programma calcolerà automaticamente il numero di rate da stampare, l'ultima scadenza e l'importo totale.

La lista delle cambiali che saranno stampate ora è visibile e modificabile se si seleziona la casella "Modifica manuale importi e scadenze". (vedi Fig. 1)

Se è stata scelta la "Scadenza Fine Mese" tutte le rate avranno la data di fine mese e non conterà il giorno nella casella della prima scadenza, mentre se si sceglierà "Altra data di scadenza" le cambiali scadranno sempre nel giorno del mese prescelto.





Fig. 1

- 5. Inserire il modulo cambiale nella stampante e premere "Stampa".
- 6. Premere il pulsante "Esci" per chiudere il programma.

Inserimento modulo


Togliere i fogli A4 o di altro formato inseriti nella stampante e inserire il modulo cambiale correttamente in base al tipo di stampante usata.

Stampante a guida singola



Inserire il modulo con la parte da stampare rivolta verso il basso e allinearla sulla destra.

Stampante a guida doppia



Impostazione dei margini e stampa

Premendo il pulsante "**Stampa**" comparirà una schermata sulla quale è possibile scegliere la stampante da usare e impostare i margini. (vedi Fig. 2)

Per la prima stampa vi consigliamo di provare con una sola cambiale e lasciare i margini a zero (dalla schermata principale compilate i campi della cambiale e inserite "1" nella casella "N. Rate"), premete "Salva e stampa" per controllare il risultato.

Se le scritte sono fuori posto rispetto ai campi del modulo cambiale vi basterà impostare i margini di conseguenza per farle combaciare, quando si preme "Salva e stampa" i valori impostati tornano a zero e vengono salvati automaticamente, quindi una volta impostati i margini per la vostra stampante potranno essere lasciati a zero e si potrà stampare direttamente.

Nella casella "Orizzontale" inserire il valore in mm per lo spostamento delle scritte verso destra, se si devono spostare le scritte verso sinistra inserire ad esempio "-5" e così via.

Nella casella "Verticale" i valori positivi spostano le scritte verso il basso, quelli negativi verso l'alto.

Se premendo "Salva e stampa" la stampante non si avvia e restituisce un errore avrete bisogno di selezionare l'opzione "**Stampa Dimensione Cambiale**" e impostare i margini come sopra descritto.

HP Photosmar	t C6100 series
Imposta margir	ni di stampa
Orizzontale mm:	0 Verticale mm: 0 🚖
	istra e verso l'alto, sono ammessi valori negativi.
l valori vengono sal	vati automaticamente.
l valori vengono sal	
Stampa Dime	nsione Cambiale 0 Verticale mm: 0 vsta funzione solo se la stampante non carica

Fig. 2


Altre opzioni

L'opzione "**Archivia cambiali in stampa**" permetterà di memorizzare le cambiali una volta premuto il tasto "Stampa". Queste verranno automaticamente aggiunte all'archivio cambiali e saranno visibili premendo il relativo tasto "Archivio Cambiali".



Premendo il pulsante "Calcola Piano" dopo aver riempito i campi come in figura verranno automaticamente preparate le cambiali e sarà possibile stamparle.

La funzione per stampare il piano è disponibile solo in versione PRO.



In caso si abbiano dei moduli sui quali siano già scritti alcuni campi è possibile non stampare quei campi selezionando l'opzione "**Visualizza opzioni di stampa**" nel programma. (vedi Fig.3) In questo modo l'archivio cambiali sarà riempito correttamente anche se non verranno stampati sul modulo i campi desiderati.




Fig. 3

Opzioni Avalli e firme doppie

Selezionando l'opzione "Visualizza opzioni Av/Firma" verrà visualizzata una maschera per aggiungere l'avallo e la firma (massimo 2 avalli e 2 firme consentite). (vedi Fig. 4)




Fig. 4

Il codice cambiale è un campo opzionale, cancellare il contenuto della casella per non stamparlo. L'opzione "Codice cambiale con numerazione X/Y" stamperà il codice su ogni cambiale con relativa numerazione, ad esempio se ci sono 20 cambiali nella lista delle cambiali in stampa sarà stampato il codice "0014 1/20" sulla prima, "0014 2/20" sulla seconda, e così via.

E' possibile scegliere la posizione del codice cambiale usando le relative opzioni: "Stampa codice cambiale in basso a destra" e "Stampa codice cambiale in alto a sinistra"; La prima opzione stamperà il codice sotto lo spazio dedicato alla firma, la seconda lo stamperà in alto alla cambiale.

Codice Cambiale		
	Codice cambiale con numerazione	X/Y
	Stampa codice cambiale in basso	
	 Stampa codice cambiale in alto 	

I pulsanti "Anagrafica Clienti" e "Stampa Cambiale Retro" sono disponibili solo nella versione PRO del nostro software. Il primo permette di archiviare e gestire i clienti, mentre il secondo permette di stampare sul retro della cambiale un testo personalizzabile.

N.B:

Nella versione Demo è possibile modificare tutti i campi della cambiale e le relative opzioni, ma la stampa è bloccata con l'importo della cambiale pari a 127,35 €.

I pulsanti segnalati con le scritte in Rosso sono disponibili solo in versione PRO.

Se ci fossero eventuali problemi di stampa o di altro genere non esitate a contattarci, ricordiamo inoltre che nel prezzo d'acquisto del software sono comprese eventuali piccole modifiche richieste dal cliente. L'acquisto del software non comporta canoni aggiuntivi di manutenzione.

Web: http://www.cambiale.eu

E-mail: info@cambiale.eu

Tel: 0775 911237